Windows에서 볼륨을 사용할 수 있도록 만들 기

관리 콘솔에서 인스턴스와 볼륨을 연결한 뒤 해당 인스턴스에 접속하여 연결한 볼륨을 사용할 수 있도록 만들어줘야 합니다.

※ 해당 내용들은 IXcloud 관리 콘솔에서 볼륨 연결 완료 후 진행되어야 합니다

▶ 볼륨 상태 변경하기

▶ 디스크 초기화 & 단순 볼륨 추가하기(선택사항)

볼륨 상태 변경하기

Windows에서 볼륨을 사용하기 위해서는 볼륨의 상태를 온라인으로 변경해 줘야 합니다.

Step 1. Windows 인스턴스 접속



· 콘솔 창 또는 원격 데스크톱 연결을 통해 Windows 인스턴스에 접속합니다.

<u>я</u> л <u>я</u>	
앱 및 기능(F) 전원 옵션(O) 이벤트 뷰어(V) 시스뺌(V)	
장치 관리자(M) 네트워크 연결(W) 디스크 관리(K)	
컴퓨터 관리(G) Windows PowerShell(() Windows PowerShell(관리자)(A)	
작업 관리자(T) 설정(N) 파일 탐색기(E) 7.44 ~~	
김역(S) 실형(R) 	
메스크홉(D) 	~ 문 4 A 2 ^{2 ≠ 2:06} 2020-12-15

· 윈도우 > 디스크 관리를 클릭합니다.

휴지통											
	📅 디스크 관리							-	×		
	파일(F) 동작(A)	보기(V) 도움	말(H)								
		FT 🗩 🖌 🗉]								
	Volume	Layout	Туре	File System	Status	Capacity	Free Sp	% Free			
	= (C:) = 시스템 예약	단순 단순	기본 기본	NTFS NTFS	정상 (부팅 정상 (시스	49.46 GB 549 MB	32.02 GB 514 MB	65 % 94 %			
										T .	
	= 디스크 0								^		
	기본 50.00 GB	시스템 예약			(C:)						
	온라인	정상 (시스템,	활성, 주 파티	[션)	정상 (부팅, 페이	지 파일, 크래/	시 덤프, 주 파티	션)	-		
		<u> </u>							_		
	· 이 디스크 1										
	50.00 GB	50.00 GB									
	오프라인	우라인(O)									
		송성(P)	_						-		
	■ 할당되지 않음	C으만(µ)									
		포함 클 (H)									

Step 3. 디스크를 오프라인 상태에서 온라인 상태로 변경

디스크 초기화 & 단순 볼륨 추가하기(선택사항)

기존에 사용하던 볼륨이 아닌 새 디스크를 연결하는 경우 초기화 및 단순 볼륨 추가 작업을 진행해 줘야 합니다.

Step 1. 디스크 초기화

8		티스	노크 관리				×
파일(F) 등작(A)) 보기(V) 도움말(H)					
🗢 🌩 🖻 🛛	📅 🖸 🖆 😼						
볼륨	레이아웃	형식 파	일 시스템	상태	용량	사용 가	사
👄 (C:)	단순 기	기본 NT	FS	정상 (부팅	49.66 GB	38.92 GB	78
☞시스템 예약	단순 기	기본 NT	FS	정상 (시스	350 MB	316 MB	90
<		ш					>
기본 50.00 GB 온라인	시스행 예약 350 MB NTFS 정상 (시스템, 활성	성, 주 파티션)	(C:) 49.66 GB N 정상 (부팅,	ITFS 페이지 파일, :	크레시 덤프, 주 I	막티션)	
🧐 디스크 1							
알 수 없음		_					
초기화 안!	디스크 초기화(I)	- D					
	오프라인(O)						
	속성(P)						_
■ 활당되지	도뭄말(H)						
						1	

· 디스크 오른쪽 클릭 후 '디스크 초기화'를 선택합니다.

Step 2. 초기화 할 디스크 선택 후 초기화 진행

2	디스크 관리	= 🗆 X	
파일(F) 동	작(A) 보기(V) 도움말(H)		
(* *) 🗊			
불류	디스크 초기화	X 용가 사	
다. (C) 다시스템 여	논리 디스크 관리자가 디스크에 액세스하기 전에 디스크를 조기화해야 합니다.	.92 GB 78 6 MB 90	
	디스크 선택(S): 편(디스크 1		
<		>	
대 디스크 기본	선택한 디스크에 사용할 파티션 형식:		
50.00 GB 온라인	(● MBR(마스터 부트 레코드)(M)	b	
	○ GPT(GUID 파티션 테이블)(G)		
영 디스크	참고: 이전 버전의 Windows는 모두 GPT 파티션 스타일은 인식하지 못합니다.		
월 수 값등 50.00 GB 초기화 안 8	확인 취소		-
■ 할당되지	않용 📕 주 파티션		
			Mindours Conver 2012 P2
			VVIIIdows Server 2012 R2
-			
			► To 🕅 😘 A 🔍 2±4:56

· 디스크 선택 후 원하는 파티션 형식을 체크한 뒤 '확인' 버튼을 클릭하여 초기화를 진행합니다.

Step 3. 단순 볼륨 추가



· 단순 볼륨 추가를 위해 추가된 디스크 영역에서 '새 단순 볼륨'을 누릅니다.

Step 4. '단순 볼륨 만들기 마법사' 작업 진행 후 마침



· '단순 볼륨 마법사' 창이 뜨면 작업을 진행 후 마침을 눌러줍니다.